

Java 运行环境 (Win2012 64 位 Tomcat8 JDK1.8 MYSQL)

文档更改记录

日期	修改人	版本
2017 年 6 月 28 日	康展云计算	V1.0
2018 年 11 月 26 日	康展云计算	V1.1

常见问题说明:	2
1、获取 FTP 及 mysql 数据库权限.....	2
2、账号密码安全提醒.....	3
3、软件安装路径.....	10
4、通过 FTP 上传程序。.....	10

常见问题说明：

操作系统为 Windows Server 2012 R2 标准版 64 位中文版 ,感谢您支持康展云计算。

1、获取 FTP 及 mysql 数据库权限

远程登录服务器,如下：

通过远程登录桌面登录 windows 系统：



双击打开 default_pass.txt

里面有随机生成的 mysql 数据库的 root 权限，自动创建的数据库权限，FTP 权限。

数据库的管理地址为：<http://您的云主机公网 ip/phpmyadmin/>

默认站点的访问地址为：<http://您的云主机公网 ip/>


您通过 FTP 工具登录，上传您的程序即可。

2、账号密码安全提醒


FTP 权限，数据库权限是随机生成的，存放在桌面 default_pass.txt 文件里；建议您修改一个您自己设置的复杂些的密码。

(1) 更改 FTP 密码方式：


双击服务器桌面上名为 FileZilla Server Interface 的 ftp 软件




弹出的对话框，打钩，点击 Conncet 即可



单击用户设置按钮




选择 ftp 用户名为 www，将 password 里的密码删除，重新输入新密码后点击 ok 按钮新密码生效。




(2) 删除 ftp 用户方式：

选择 ftp 用户，单击 Remove 后点击 ok 确认删除。



(3) 修改数据库 mysql 密码方式：

登录服务器后，键盘 win+R 打开运行，输入 cmd，确定。



打开 cmd 界面后，命令行输入 cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin>
```

命令行输入 `mysql -uroot -p` 后回车，再输入 mysql 的 root 密码

```
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin>mysql -uroot -p
Enter password: *****
```

进入 mysql 命令行

```
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin>mysql -uroot -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 5.6.36-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

命令行输入 `use mysql;`回车，选择 mysql 数据库

再输入命令 `update user set password=password('123woheGE') where user='root';`回车

(其中 123woheGE 修改为您自己需要的密码)



```
mysql> use mysql;
Database changed
mysql> update user set password=password('123woheGE') where user='root';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 3  Changed: 0  Warnings: 0
```


输入命令 `flush privileges;`回车，刷新权限表，至此，mysql 的 root 密码修改成功。

```
mysql> flush privileges;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```


(4) 关闭 ftp 服务和 mysql 服务的方式

登录服务器，单击开始-管理工具-服务。






找到 FileZilla Server FTP server 服务，点击停止后即可关闭 ftp 服务。



找到 MySQL 服务，点击停止后即可关闭 mysql 服务。



3、软件安装路径


软件名称	路径地址
默认站点路径	C:\Tomcat 8.5\webapps\ROOT
Tomcat 8.5	C:\Tomcat 8.5
mysql5.6	C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6
FileZilla0.9.53	C:\Program Files (x86)\FileZilla Server

4、通过 FTP 上传程序。

安装 FTP 工具。我们这里以使用 FileZilla FTP 工具为例。

下载地址为：<https://www.filezilla.cn/download/client>。下载后安装好 FileZilla.exe。

双击 FileZilla.exe，打开 FTP 工具，输入 IP 地址、FTP 账号、FTP 密码，单击 **快速链接**。



通过 FTP 上传您的 java 程序即可。注意：您上传的 java 源码程序要放到 ROOT 目录下执行。